

能登町有線テレビインターネット メール設定マニュアル<IMAP 版>



## Microsoft 365 (Outlook)

### 必要なもの

1. Microsoft 365
2. メール利用サービス登録完了通知書  
右上に大きく「重要」とかかれた書面です。設定前に、お手元にご準備ください。


### 設定手順

- 1 : ソフト起動～設定画面へ
- 2 : メールアドレス設定
- 3 : メール受信
- 4 : 設定確認
- 5 : アカウント削除


# 1 : ソフト起動～設定画面へ



■ [Outlook(classic)] を起動



■ [ファイル]をクリック



■ [情報] → [アカウントの追加]をクリック

## 2 : メールアドレス設定



- メールアドレスを入力


※能登町 Luckynet のメールアドレスを入力します

- [詳細オプション]をクリック



- [自分で自分のアカウントを手動で設定]に  
チェック

- [接続]をクリック



- [IMAP]をクリック

## 【IMAP アカウントの設定】

- 以下のように設定

### 受信メール

- ・サーバー：メールアドレスの'@'より後の部分
- ・ポート：993
- ・暗号化方法：SSL/TLS
- ・セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログオンが必要：チェック無


### 送信メール

- ・サーバー：メールアドレスの'@'より後の部分
- ・ポート：465
- ・暗号化方法：SSL/TLS
- ・セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログオンが必要：チェック無

- [次へ]をクリック

- メールパスワードを入力  
※登録完了通知書に記載

- [接続]をクリック




【アカウントが正常に追加されました】

■ [Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する] にチェックがあれば外す

■ [完了]をクリック

[3 : メール受信へ](#)


## 【問題が発生しました】と表示される場合



■ Windows の検索に[コントロール]と入力  
コントロールパネルをクリック



■ [ユーザーアカウント]をクリック




■ [Mail]をクリック



■ [電子メールアカウント(E)]をクリック




■ [メール]タブ→[新規(N)]をクリック



■ [自分で電子メールやその他を使うための設定をする(手動設定)(M)]を選択

■ [次へ]をクリック



■ [POP または IMAP(P)] を選択

■ [次へ] をクリック



■ 以下のように設定

## ユーザー情報

- ・ 名前：受信者に表示される送信者名
- ・ 電子メールアドレス：メールアドレス


## サーバー情報

- ・ アカウントの種類：IMAP
- ・ 受信メールサーバー：メールアドレスの '@' より後の部分
- ・ 送信メールサーバー(SMTP)：メールアドレスの '@' より後の部分

## メールサーバーへのログオン情報


- ・ アカウント名：メールアカウント ※登録完了通知書に記載
- ・ パスワード：メールパスワード ※登録完了通知書に記載
- ・ パスワードを保存する：チェック有

■ [詳細設定] をクリック



### 【送信サーバー】タブ

- 送信サーバー(SMTP)は認証が必要にチェック  
[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]  
を選択



### 【詳細設定】タブ

サーバーのポート番号

受信サーバー(IMAP) : 993

使用する暗号接続の種類 : SSL/TLS


送信サーバー(SMTP) : 465

使用する暗号接続の種類 : SSL/TLS


※使用する暗号化接続の種類を選択したときに送信サーバーのポート番号  
が元に戻る現象が起きた場合、ポート番号を再入力してください。

- [OK]をクリック





■ [次へ]をクリック



状況が完了になったら

■ [閉じる]をクリック




【すべて完了しました】

■ [Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する] にチェックがあれば外す

■ [完了]をクリック


### 3 : メール受信



■ [送受信]タブをクリック

■ [すべてのフォルダーを送受信]をクリック


## 4 : 設定確認



- Windows の検索に[コントロール]を入力  
コントロールパネルをクリック




- [ユーザーアカウント]をクリック



- [Mail (Microsoft Outlook) ]をクリック



- 設定確認を行う、メールアカウントを選択し、  
[変更]をクリック



## 【POP と IMAP のアカウント設定】

- 以下のように設定されているか確認

### ユーザー情報

- ・ 名前：受信者に表示される送信者名
- ・ 電子メールアドレス：メールアドレス


### サーバー情報

- ・ アカウントの種類：IMAP
- ・ 受信メールサーバー：メールアドレスの '@' より後の部分
- ・ 送信メールサーバー(SMTP)：メールアドレスの '@' より後の部分

### メールサーバーへのログオン情報


- ・ アカウント名：メールアカウント ※登録完了通知書に記載
- ・ パスワード：メールパスワード ※登録完了通知書に記載
- ・ パスワードを保存する：チェック有
- ・ メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、  
チェックボックスをオンにしてください：チェック無

- [詳細設定]をクリック
-



### 【送信サーバー】タブ

- 送信サーバー(SMTP)は認証が必要：チェック有
- 受信メールサーバーと同じ設定を使用する：  
チェック有




### 【詳細設定】タブ

- 以下のように設定されているか確認


#### サーバーのポート番号

- ・受信サーバー(IMAP)：993
- ・使用する暗号化接続の種類：SSL/TLS
- ・送信サーバー(SMTP)：465
- ・使用する暗号化接続の種類：SSL/TLS

- [OK]をクリック



■ 入力内容を確認し、[次へ]をクリック



状況が完了になったら


■ [閉じる]をクリック




【すべて完了しました】

■ [完了]をクリック

## 5 : アカウント削除



■ [ファイル]をクリック



■ [情報]→[アカウント設定]→  
[アカウント設定(A)]をクリック



■ 削除するメールアカウントを選択

■ [削除]をクリック

■ 表示された注意書きを必ず確認し、  
[はい]をクリック