

## 能登町有線テレビインターネット FTP 設定マニュアル



対応 OS : Windows10 / 8.1 / 8 / 7

### 必要なもの

1. FFFTP
2. ホームページ転送情報  
[FTP 情報](#)が記載されたメールです。お手元にご準備ください。
3. 能登町インターネット登録完了通知書(加入承認通知書)  
右上に大きく「重要」とかかれた書面です。設定前に、お手元にご準備ください。

### 設定手順

- 1 : ソフト起動～FTP 情報設定
- 2 : WWW サーバー接続
- 3 : ファイル削除
- 4 : ファイルのアップロード

# FTP 情報について



## ◆FTPIに関する指定事項◆

- ・ホスト名 : www.luckynet.jp
- ・ユーザー名 : メールアカウント
- ・パスワード : メールパスワード
- ・ホームページアドレス : http://www.luckynet.jp/\*\*\*\*\*/


※メールアドレス及びパスワードは、能登町様より発行された“登録完了通知書”に記載されておりますので、ご確認下さいませ。

FTP 情報は、ホームページ開設時に届くメールに記載しております。(左図参照)

# 1 : ソフト起動～FTP 情報設定




■ [FFFTP]のアイコンをダブルクリックし起動



【ホスト一覧】

■ [新規ホスト]をクリック



【基本】タブ

■ 以下のように設定


- ・ホストの設定名：FTP ソフト内での表示名
- ・ホスト名(アドレス)：ホスト名 ※ホームページ転送情報(メール) 参照
- ・ユーザー名：ユーザー名 ※ホームページ転送情報(メール) 参照
- ・パスワード/パスフレーズ：パスワード ※ホームページ転送情報(メール)参照
- ・ホストの初期フォルダ：以下いずれかを入力

非商用ホームページ：public\_html

商用ホームページ：pay\_html


■ [OK]をクリック

## 2 : WWW サーバー接続



【ホスト一覧】

- 接続するホストの設定名を選択し、  
[接続]をクリック



正常に接続されると、


左側にローカルのファイル、

右側にサーバーのファイルが表示されます。

### ※接続が確立されない場合※


お客様のルーターやファイヤーウォールの影響により、通信が確立できない場合があります。

以下の設定変更をお試しください。



【ホスト一覧】


- 接続するホストの設定名を選択し、  
[設定変更]をクリック



【拡張】タブ


- [PASVモードを使う]のチェックを切り替え、  
[OK]をクリック
- 再度、 [2 : WWW サーバー接続](#) を実施

### 3 : ファイル削除



■右(サーバー)側から、削除するファイルを選択


■[コマンド]→[削除]をクリック



【削除(ホスト)】

■[はい]をクリック

## 4 : ファイルのアップロード



- 左(ローカル)側から、アップロードするファイルを選択
- [コマンド]→[アップロード]をクリック