

能登町有線テレビインターネット メール設定マニュアル



メール(iPhone)

iOSバージョン：13

必要なもの

1. メール(iOS搭載メールソフト)  
常に最新版でご利用いただくことを推奨いたします。
2. 能登町インターネット登録完了通知書(加入承認通知書)  
右上に大きく「重要」とかかれた書面です。設定前に、お手元にご準備ください。

設定手順

- 1：メールアドレス設定
- 2：設定確認
- 3：アカウント削除

# 1 : メールアドレス設定



- [設定]をタップ



## 【設定】


- メニューをスクロールし、  
[パスワードとアカウント]をタップ



## 【パスワードとアカウント】


### アカウント

- [アカウントを追加]をタップ



【アカウントを追加】

■[その他]をタップ



【アカウントを追加】

メール

■[メールアカウントを追加]をタップ

キャンセル 新規アカウント **次へ**

名前

メール

パスワード

説明

【新規アカウント】

■ 以下のように設定

- ・名前：受信者に表示される送信者名
- ・メール：メールアドレス
- ・パスワード：メールパスワード  
※登録完了通知書に記載
- ・説明：メールソフト内での表示名  
例：メールアドレスそのまま、「仕事用」等

■ [次へ]をタップ

キャンセル 新規アカウント **保存**

IMAP POP

名前

メール

説明

受信メールサーバ

ホスト名

ユーザ名

パスワード

送信メールサーバ

ホスト名

ユーザ名

パスワード

【新規アカウント】

■ [POP]をタップ

■ 以下のように設定

受信メールサーバ

- ・ホスト名：メールアドレスの'@'より後の部分
- ・ユーザ名：メールアカウント  
※登録完了通知書に記載
- ・パスワード：メールパスワード  
※登録完了通知書に記載

送信メールサーバ

- ・ホスト名：メールアドレスの'@'より後の部分
- ・ユーザ名：メールアカウント  
※登録完了通知書に記載
- ・パスワード：メールパスワード  
※登録完了通知書に記載

■ [保存]をタップ

受信メ

SSLで接続できません  
アカウントをSSLなしで設定しますか？

ホス

ユー **はい** いいえ

【SSLで接続できません】

■ [はい]をタップ

※再度表示された場合も、同様にタップ

## 2 : 設定確認




- [設定]をタップ



### 【設定】

- メニューをスクロールし、  
[パスワードとアカウント]をタップ



### 【パスワードとアカウント】

#### アカウント

- 設定確認を行うアカウントをタップ

キャンセル XXXXXXXXXX 完了

---

アカウント

POPアカウント情報

名前

---

メール >

---

説明

受信メールサーバ

ホスト名

---

ユーザ名

---

パスワード

送信メールサーバ

SMTP XXXXXXXXXX >

■アカウント：[オン]にする

※スイッチが緑色の時、オンの状態

■以下のように設定されているか確認

POP アカウント情報

- ・名前：受信者に表示される送信者名
- ・メール：メールアドレス
- ・説明：メールソフト内での表示名  
例：メールアドレスそのまま、「仕事用」等

受信メールサーバ

- ・ホスト名：メールアドレスの'@'より後の部分
- ・ユーザ名：メールアカウント  
※登録完了通知書に記載
- ・パスワード：メールパスワード  
※登録完了通知書に記載

送信メールサーバ

■[SMTP]をタップ

< SMTP

プライマリサーバ

XXXXXXXXXX オン >

ほかのSMTPサーバ

【SMTP】

プライマリサーバ

■設定確認を行うサーバ名をタップ

キャンセル XXXXXXXXXX 完了

サーバ

送信メールサーバ

ホスト名

ユーザ名

パスワード

SSLを使用

認証 パスワード >

サーバポート 587

サーバを削除

- サーバ：[オン]にする
  - ※スイッチが緑色の時、オンの状態
- 以下のように設定されているか確認
  - 送信メールサーバ
    - ・ホスト名：メールアドレスの'@'より後の部分
    - ・ユーザ名：メールアカウント
      - ※登録完了通知書に記載
    - ・パスワード：メールパスワード
      - ※登録完了通知書に記載
    - ・SSLを使用：オフ
      - ※スイッチが白色の時、オフの状態
    - ・認証：パスワード
    - ・サーバポート：587

キャンセル XXXXXXXXXX 完了

サーバ

送信メールサーバ

ホスト名

ユーザ名

パスワード

- [完了]をタップ

< SMTP

プライマリサーバ

XXXXXXXXXX オン >

ほかのSMTPサーバ

- 【SMTP】
  - < をタップ

キャンセル	完了
ホスト名	
ユーザ名	
パスワード	
送信メールサーバ	
SMTP	>
詳細	>
アカウントを削除	

■ [詳細]をタップ

<	詳細
削除したメッセージの移動先:	
削除済メールボックス	✓
アーカイブメールボックス	
削除したメッセージ	
削除	1週間後 >
受信設定	
SSLを使用	<input type="checkbox"/>
認証	パスワード >
サーバから削除	しない >
サーバポート	110

【詳細】

■ 以下のように設定されているか確認

受信設定

- ・ SSL を使用 : オフ  
※スイッチが白色の時、オフの状態
- ・ 認証 : パスワード
- ・ サーバから削除 : しない  
※[しない]を選択すると、複数の端末で  
同じメールを受信できます
- ・ サーバポート : 110

■ < をタップ



---

キャンセル	完了
アカウント	<input checked="" type="checkbox"/>
POPアカウント情報	
名前	
メール	>
説明	

■ [完了]をタップ

### 3 : アカウント削除




- [設定]をタップ



#### 【設定】

- メニューをスクロールし、  
[パスワードとアカウント]をタップ



#### 【パスワードとアカウント】

#### アカウント

- 削除するアカウントをタップ



■[アカウントを削除]をタップ



【アカウントを削除】

■[アカウントを削除]をタップ

※選択したアカウントのメールが全て削除されますので、ご注意ください。