

## 能登町有線テレビインターネット メール設定マニュアル

### メール(windows10 搭載)

#### ※Windows10 付属メールソフトについて※

- ・本メールソフトには、サーバーにメッセージのコピーを置く設定項目が存在しません。
- ・メールソフトの受信トレイで削除したメールは、サーバーと同期後、メールサーバーからも削除されます。
- ・複数の端末に、同じメールアドレスを設定して使用する場合は、本メールソフトは補助的に利用されることをおすすめいたします。

#### 必要なもの

1. メール(windows10 搭載メールソフト)
2. 能登町インターネット登録完了通知書(加入承認通知書)  
右上に大きく「重要」とかかれた書面です。設定前に、お手元にご準備ください。

#### 設定手順


- 1 : ソフト起動～設定画面へ
- 2 : メールアドレス設定
- 3 : メール受信
- 4 : 設定確認
- 5 : アカウント削除

# 1 : ソフト起動～設定画面へ



■ [メール]を起動

## ソフト起動直後【アカウントの追加】と表示される場合



■ 2 : メールアドレス設定 へ進む


## 【アカウントの追加】が表示されない場合



■ [アカウント]をクリック

■ [アカウントの追加]をクリック

## 2 : メールアドレス設定



### 【アカウントの追加】

- [詳細設定]をクリック



### 【詳細設定】

- [インターネット メール]をクリック

アカウントの追加

インターネット メール アカウント

メール アドレス  
someone@example.com

ユーザー名  
例: kevinc, kevinc@contoso.com, domain\kevinc

パスワード

アカウント名

この名前を使用してメッセージを送信

受信メール サーバー

アカウントの種類  
POP3

メールの送信 (SMTP) サーバー

送信サーバーには、認証が必要です

送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する

受信メールには SSL が必要

送信メールには SSL が必要

✓ サインイン × キャンセル

## 【インターネット メール アカウント】

### ■ 以下のように入力

- ・ **メールアドレス** : メールアドレス
- ・ **ユーザー名** : メールアカウント  
※登録完了通知書に記載
- ・ **パスワード** : メールパスワード  
※登録完了通知書に記載
- ・ **アカウント名** : メールソフト内での表示名  
例 : メールアドレスそのまま、「仕事用」等
- ・ **この名前を使用してメッセージを送信** :  
受信者に表示される送信者名
- ・ **受信メールサーバー** :  
メールアドレスの '@' より後の部分
- ・ **アカウントの種類** : POP3
- ・ **メールの送信 (SMTP) サーバー** :  
メールアドレスの '@' より後の部分
- ・ **送信サーバーには、認証が必要です** : チェック有
- ・ **送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する** :  
チェック有
- ・ **受信メールには SSL が必要** : チェック無
- ・ **送信メールには SSL が必要** : チェック無

### ■ [サインイン] をクリック

アカウントの追加

すべて完了しました。  
アカウントは正常にセットアップされました。

someone@example.com

スマートフォンでの Outlook  
でメールがさらに便利に

任意のメール アカウントに接続して、外出先で職場や個人の予定表にアクセスできます。無料でご利用いただけます。

アプリを入手

✓ 完了

## 【すべて完了しました。】

### ■ [完了] をクリック

### 3 : メール受信



■ 受信するアカウントをクリック

■ [同期]  をクリック

## 4 : 設定確認



■ [アカウント]をクリック

■ 設定確認を行う、メールアカウント名をクリック



【～アカウントの設定】

■ 以下のように設定されているか確認

- ・ **ユーザー名** : メールアカウント  
※登録完了通知書に記載
- ・ **パスワード** : メールパスワード  
※登録完了通知書に記載
- ・ **アカウント名** : メールソフト内での表示名  
例 : メールアドレスそのまま、「仕事用」等

■ [メールボックスの同期設定を変更]をクリック



アカウントの設定 ×

アカウントの設定

✉ [example@example.com](mailto:example@example.com)

ユーザー名

パスワード

アカウント名

メールボックスの同期設定を変更  
コンテンツを同期するためのオプションです。

アカウントの削除  
このアカウントをデバイスから削除します。

保存      キャンセル

【～アカウントの設定】

■ [保存]をクリック



## 5 : アカウント削除




■ [アカウント] をクリック

■ 削除するメールアカウント名をクリック



【～アカウントの設定】

■ [アカウントの削除] をクリック



【このアカウントを削除しますか？】

■ 削除するアドレスが表示されていることを確認

■ [削除] をクリック